

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LOS PROGRAMAS

- Asegúrate de que la conexión entre las entradas EAR de tu ordenador y de tu grabadora sea correcta.
- Pon el volumen de la grabadora aproximadamente a $\frac{3}{4}$ del máximo.
- En caso de que hubiera control de tono ponlo al máximo.
- Tecelea LOAD”” o LOAD “nombre del programa” luego ENTER.
- Pon en marcha la grabadora pulsando la tecla PLAY.
- Después de haber cargado el programa, para la grabadora.

Esta casete está producida utilizando las técnicas de duplicación más avanzadas. Pero, para mayor seguridad, la duplicación está hecha por las dos caras de la casete; por tanto, si una cara no funciona o se te estropea puedes usar la otra.

Si de todas formas el ordenador no cargase nada o si apareciese en la pantalla el mensaje «TAPE LOADING ERROR»:

- Comprueba, en primer lugar la perfecta limpieza de la cabeza de lectura y de la polea de goma. Para la limpieza utiliza algodón embebido en alcohol.
- A continuación rebobina la casete, apaga y enciende el ordenador y sigue, de nuevo, las instrucciones desde el principio. Puede ser que el defecto persista. Probablemente la cabeza de lectura de tu grabadora está desalineada (no perpendicular a la cinta).
- Sólo si tienes experiencia «intenta ajustarla». Con un pequeño destornillador y con la grabadora en «PLAY» dale media vuelta a la derecha al tornillo correspondiente. Si sigue sin cargar dale otra media vuelta a la derecha.
Si aún así no cargara, dale una vuelta completa a la izquierda para volver a la posición de partida y repite los pasos anteriores girando, esta vez, a la izquierda.
- En caso de que seguiera sin funcionar es preferible llevar la grabadora a un técnico.
- Si a pesar de todo lo anterior, no tuvieras éxito alguno, comprueba el buen funcionamiento de tu grabadora intentando cargar otros programas de tu colección o mejor de la de un amigo.
- En el caso de no haber tenido éxito con ninguno de los intentos prueba a cargar la casete con otra grabadora.

Finalmente, si habiendo seguido los pasos anteriores sigues sin poder cargar los programas de la cinta, atente a las instrucciones de la GARANTIA DE CARGA.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO

Si una vez seguidas todas las instrucciones de carga que se indican, no consigues cargar el programa rellena los datos que se solicitan a continuación y remítelos, junto con la cinta, a:

Ediciones INGELEK, S.A.
 Apartado de Correos 61294
 28080 MADRID

Una vez recibida la cinta y comprobado que ésta no ha sido maltratada, te será remitida inmediatamente por correo una nueva cinta.

NOMBRE
 APELLIDOS
 DOMICILIO
 LOCALIDADC. P.
 PROVINCIA
 ¿DONDE ADQUIRISTE EL FASCICULO?.....

Indica a continuación las anomalías que has observado:

- 1) La cinta no carga nada
- 2) La cinta no carga los siguientes apartados:

- 3) Carga los programas pero observo los siguientes defectos de funcionamiento:

PORTADA	PRINT
VIDEOLIST	VIDEObREAK
HARDWARE	PROGRAMACION
INT. TEC.	TEST 01
TECLADO	VIDEOJUEGO
VARIABLES	VIDEONEXT
LET	

